

UP오더 VAN 설정방법 (DAOU)

1. USMS에 VAN사 선택 (공통)

서비스조회 > 해당 매장 > VAN사 > 사용VAN사 선택

가맹점수정 4호매장

[목록](#)

매장 코드	1004	VAN 사 - 선택 -	
매장명	<input type="text" value="4호매장"/>	등록일시	3/10/2022 9:09:27 AM
회사 명칭	<input type="text" value="회사 명칭"/>		
사업자 번호	<input type="text" value="1088193646"/>		
업종	<input type="text" value="업종을 선택해주세요"/>		

2. USMS에 단말기번호 등록 (공통)

서비스조회 > 해당매장 > 포스수 설정 > 해당기기 POS선택 > VAN/보안단말기 설정 >

IC VAN Agent 연동 > 단말기 번호 입력


VAN/보안단말기 설정 ✕

VAN보안인증단말기IC VAN Agent 연동

VAN사	<input type="text"/>
단말기 번호	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>
가상 호스트	<input type="text"/>
사인패드 사용	<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
사인패드 포트	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><ul style="list-style-type: none">NoneKeyboard wedgeNetworkBluetoothCOM1COM2COM3COM4</div>


단말기번호 입력란에 단말기번호를 입력한다.

3. 에이전트 앱 설치 (공통)




- 결제모듈을 클릭하면 설정한 VAN사의 에이전트 설치 및 실행이 된다.

4. DaouVP 앱 실행




- 리더기를 연결한 상태에서 앱을 실행하면 자동으로 리더기가 연결되고 무결성 검사, 단말기 개시, 단말기 보안인증이 진행된다.

5. 설정 잠금 비활성




- 설정이 잠금 되어 있을 경우 설정 패스워드를 입력하고 잠금설정변경 버튼을 클릭해 설정은 변경한다.
- 설정 패스워드 : **daou**




- 잠금설정 > 잠금 비활성을 선택하면 설정을 할 수 있다.


6. 서버 설정 및 서명패드 설정



- 접속서버를 설정한다.




- 가상패드를 선택한다.




- 재 시작 버튼을 클릭해 설정을 저장하고 앱을 재 시작 한다.

7. 단말기번호, 사업자등록번호 설정



- 단말기번호, 사업자 등록번호를 입력한다.

[참고] 기본으로 테스트용 단말기번호, 사업자 등록번호가 입력되어 있다.



- 정보를 변경 후 설정 탭에 재시작 버튼을 클릭해 설정을 저장하고 앱을 재 시작 한다.

8. UP ORDER에서 결제 테스트

